

INTEGER. %

COMAL\*.KGN beknopte handleiding  
 =====  
 COMAL\*.KIM GEBRUIKERS CLUB NED.

### 1. Gebruikte afkortingen

In deze handleiding wordt gebruik gemaakt van de navolgende afkortingen om data aan te duiden:

var ..... variabele  
 exp ..... expressie  
 con ..... constante  
 fun ..... functie

Deze kunnen worden voorafgegaan door een letter die het datatype omschrijft:

i ..... integer  
 r ..... real  
 s ..... string  
 a ..... integer of real

Overige afkortingen:

num ..... regelnummer  
 sto ..... stap tussen twee opeenvolgende regelnummers  
 sta ..... statement  
 blk ..... blok van meerdere statements  
 cr ..... carriage return met linefeed

Een indexcijfer geeft verschillende grootheden aan, dus svar1 is een andere svar dan svar2. Let op de combinatie van s(string) en var(iabele) tot s(string)var(iabele). Soms wordt een reeks variabelen aangegeven met var1....varn waarbij het achtervoegsel n de betekenis heeft van 'laatste'.

### 2. Syntax regels

Elk commando moet op een aparte regel worden ingetvoerd, achter een regelnummer. De volgorde van invoeren is niet van belang. COMAL zet zelf alle regels op volgorde van nummer. Een commando zonder regelnummer wordt, alleen indien mogelijk, direct uitgevoerd. In deze 'direct mode' heeft COMAL minder mogelijkheden dan Basic, omdat ook hier slechts een enkel commando per regel kan worden uitgevoerd. In tegenstelling tot Basic dwingt COMAL tot gestructureerd programmeren. Regelnummers hebben tijdens de programma executie geen enkele betekenis meer. Ze dienen slechts bij het invoeren of wijzigen van het programma. Regels kunnen worden gewijzigd in de listing, als uw systeem over editfaciliteiten beschikt. Door het invoeren van alleen een regelnummer kunt u een regel verwijderen. Door opnieuw invoeren kunt u een regel altijd wijzigen. Een regelnummer moet kleiner zijn dan 64000 of er volgt "SYNTAX ERROR".

### 3. Commando's

DELETE num1,num2

RENUMBER num.sto

Wist de regels van en met num1 tot en met num2 uit het programma. num1 en num2 moeten altijd worden gespecificeerd. Gebruik van DELETE in een programma aag, doch is onjuist en stoot de programmaexecutie welke niet met CONT kan worden vervolgd.  
 Hernumert alle regels. De eerste regel wordt regel num. Elk volgend nummer is sto hoger. Indien sto niet wordt opgegeven, wordt 10 genomen. Indien num ook niet is opgegeven wordt 100 genomen. Gebruik van RENNUMBER in een programma aag, doch is onjuist en stoot de programmaexecutie welke niet met CONT kan worden vervolgd.

PRINT:exol:....:exon:

Drukt de waarden af van exol tot en met exon. Indien er geen misverstand kan bestaan over het begin van een expressie en het einde van de voorgaande, mag men de punt-komma weglaten. Indien men de laatste punt-komma weg laat wordt het afdrucken afgesloten met een crlf. Indien men de punt-komma vervangt door een komma, dan worden spaties afgedrukt tot voor de volgende kolom die een veelvoud is van 16.

CLEAR

Wist alle variabelen en executeert RESTORE. Alle nestings-niveaus gaan verloren!

NEW

Vernietigt het programma en wist alle variabelen.

#### 4. Operatoren

aexol + aexo2  
sexol + sexo2  
aexol - aexo2  
aexol \* aexo2  
aexol / aexo2  
aexol ^ aexo2  
aexol OR aexo2

Levert de som van beide expressies.  
Voegt de strings sexol en sexo2 samen.  
Levert het verschil aexol minus aexo2 op.  
Levert het product van beide expressies.  
Levert het quotient aexol gedeeld door aexo2.  
Levert aexol tot de macht aexo2 op.  
Levert 1 op indien een van beide expressies ongelijk nul is. Anders is het resultaat 0.

aexol AND aexo2

Levert 1 op indien beide expressies ongelijk 0 zijn. Anders is het resultaat 0.

aexol = aexo2

Levert 1 op indien beide expressies een gelijke waarde hebben. Anders is het resultaat 0.

aexol ( aexo2

Levert 1 op indien de waarde van aexol kleiner is dan de waarde van aexo2. Anders 0.

aexol ) aexo2

Levert 1 op indien de waarde van aexol groter is dan de waarde van aexo2. Anders 0.

aexol () aexo2

Levert 1 op indien beide expressies een ongelijke waarde hebben. Anders 0.

#### 5. Functies

NOT(aexo)  
SGN(aexo)  
INT(aexo)  
ABS(aexo)  
USR(aexo)

Levert 1 op indien aexo gelijk nul is. Anders nul.  
Levert 1 of -1 op conform het algebraïsche teken van aexo.  
Levert de integer waarde van aexo in real.  
Levert de absolute waarde van aexo.  
Zet de waarde van aexo in de floating-point accu en voert CALL 10 uit. Hier dient een JMP instructie te staan naar een zelf te schrijven machinaal functie. Indien de JMP niet wordt gezet, wijst ze naar ILLEGAL QUANTITY ERROR. Het resultaat van de USR routine moet weer in de flo accu worden gezet, waarna met RTS wordt teruggekeerd naar COMAL. Doet een 'carbage collect' en levert het aantal vrije geheugenlocaties op.

FRE(exo)

Levert het nummer van de laatst bedrukte kolom op.

POS(exo)  
SQR(aexo)  
RND(aexo)

Levert de vierkantswortel van aexo.

Indien aexo (0 wordt voor elke waarde een bijbehorend getal tussen 0 en 1 gegenereerd. Deze oneigenlijke RND functie kan dienen tijdens debuggen van programma's die gebruik maken van RND. Indien aexo )0 wordt een willekeurig getal tussen 0 en 1 gegenereerd. Deze RND functie voldoet in de meeste gevallen, doch is niet 100% echte 'random' RND(0) Levert het laatst gegenereerde RND-getal opnieuw.

LOG(aexo)  
EXP(aexo)  
COS(aexo)  
SIN(aexo)  
TAN(aexo)

Levert de natuurlijke logaritme van aexo. aexo()0 !

Levert e tot de macht aexo. (e=2.71828183...)

Levert de cosinus van de hoek aexo (aexo in rad.)

Levert de sinus van de hoek aexo (aexo in rad.)

Levert de tangens van de hoek aexo (aexo in rad.) aexo()pi2  
(pi=3.14159265)

ATN(aexo)  
PEEK(aexo)  
LEN(sexo)  
STR\$(aexo)  
VAL(sexo)

Levert de bood in rad. waarvan de tangens aexo is. aexo()1

Levert de inhoud van geheugenlocatie aexo. 0=(aexo=(65535.

Geeft de lengte van de string sexo.

Converteert de waarde van aexo tot string.

Levert een getal gelijk aan de waarde van sexo, gelezen vanaf het begin van de string tot voor het eerste niet bruikbare karakter.

ASC(sexo)  
CHR\$(aexo)

Levert de ASCII code van het eerste karakter van sexo.

Levert een string van een karakter dat de ascii code aexo heeft.

0=(aexo=(255.

LEFT\$(sexo,aexo)  
RIGHT\$(sexo,aexo)

Levert een string bestaande uit de linker aexo karakters van sexo.

Levert een string bestaande uit de rechter aexo karakters van sexo.

LABEL: sexo  
GOTO sexo  
ONERR GOTO sexo

Een LABEL statement wordt bij sequentiele executie genegeerd. Naar een label kan worden gesorogend met:  
Sorog naar LABEL:sexo. GOTO dient in principe slechts te worden gebruikt in combinatie met:  
Indien na executie van ONERR een foutmelding zou moeten worden gegeven, wordt in plaats daarvan naar LABEL:sexo gesorogend. Hier dient een foutafhandelingsroutine te staan die de fout op de door de programmeur gewenste wijze afdoet. ONERR kan weer worden uitgeschakeld door POKE 216.0. In geheugenlocatie 222 is een codenummer te vinden dat aangeeft welke fout is overgetreden:

0 NEXT WITHOUT FOR  
16 SYNTAX  
22 ENDPROC WITHOUT EXEC  
42 OUT OF DATA  
53 ILLEGAL QUANTITY  
69 OVERFLOW  
77 OUT OF MEMORY  
90 UNDEF' PROCEDURE  
107 BAD SUBSCRIPT  
120 REDIM'D ARRAY  
133 DIVISION BY ZERO  
163 TYPE MISMATCH  
176 STRING TOO LONG  
191 BAD FLOW OF CONTROL  
224 UNDEF'D FUNCTION  
225 BREAK INTERRUPT

In locaties 218 en 219 (lo,hi) staat het regelnummer van de fout. Met GOTO uit een foutafhandelingsroutine springen kan rare gevolgen hebben. Een foutafhandeling dient te eindigen met:

RESUME

Mag alleen gebruikt worden aan het einde van een foutafhandeling via ONERR. Het programma zal het statement waarin de fout ootrad opnieuw uitvoeren. Een prima toepassing van ONERR is detectie van invoerfouten. Begint executie van het programma op de regel met het label sexo. Indien sexo niet wordt gegeven, wordt begonnen met de eerste programmaaregel. RUN veroorzaakt een voorcoördinatie die het zoeken van labels en procedures versnelt, doch de listing verninkt. Correcte beëindiging van het programma, dus zonder foutmelding of BREAK herstelt de listing. Zie ook 'list'. RUN wist alle variabelen en executeert RESTORE.

RUN sexo

//

Een regel die begint met twee schuine strepen wordt door de interpreter bij executie overgeslagen. Men kan aldus verklarende tekst tussenvoegen. (REM in Basic)

STOP

Veroorzaakt een break zonder de listing te herstellen. Het programma kan met CONT worden vervolgd. STOP dient uitsluitend voor het debuggen van programma's. Indien men na een BREAK een deel van het programma wil bekijken dient men eerst in direct mode END te tvoen. Als men daarna verder wil gaan met CONT moet men er rekening mee houden dat lange programma's aanzienlijk trager zijn geworden!

WAIT aexo

Vertraging. aexo=125 komt ongeveer overeen met 1 sec. Er is dus geen enkel verband met WAIT zoals Basic die kent!

LOAD, aexo

Leest programma nummer aexo van tape. 0(aexo<255. Indien men geen parameter specificieert of indien men deze oooeft als 0 of 255 volgt de foutmelding ERROR zonder nadere aanduiding. Deze melding ontstaat ook bij een check sum error.

SAVE, aexo

Schrijft het programma naar tape onder filennummer aexo. 0(aexo<255. Indien men geen parameter specificieert of indien men deze oooeft als 0 of 255 volgt de foutmelding ERROR zonder nadere aanduiding.

DEF FN rvar1(rvar2)=fun(rvar2)

Definieert een functie met de naam FN rvar1. toegepast op een duuav variabele rvar2.

POKE aexo1,aexo2

Zet de waarde aexo2 in geheugenlocatie aexo1. Beide parameters worden automatisch tot integer geconverteerd. 0=(aexo1)=(65535 en 0=(aexo2)=(255.

LIST num1-num2

Geeft een afdruk van het programma of een deel daarvan. LIST -num geeft een afdruk van het programma tot en met regel num. LIST num- geeft een afdruk van programmaaregel num tot het einde van het programma. LIST num drukt alleen regel num af. LIST num1-num2 drukt de regels num1 t/m num2 af. In de listing zijn de controlstructuren en 'nesting levels' te zien. doch vreemde effecten ontstaan indien de listing midden in een blok wordt begonnen. Indien een programma werd afgebroken door STOP, een break of een foutmelding, dient men een wijziging aan te brengen of LIST te gebruiken, voordat men 'END.' heeft getypt. Anders ontstaat een merkwaardige listing terwijl een poging tot veranderen, een regelnummer op een vreemde plaats kan invoegen! Het is mogelijk LIST in een programma te gebruiken, alhoewel zulks onjuist is. Soms is het echter nodig om bepaalde trucks toe te passen tijdens programma ontwerp. LIST in een programma dat met RUN wordt geexecuteert geeft een verainkte listing. Zet in een dergelijk geval als eerste regel een LABEL: statement en start het programma met GOTO sexo waarbij tracere executie op de kooop toe moet worden genomen.

CONT

Vervolgt de programma executie na een STOP-statement of na een BREAK welke op de JUNIOR ontstaat door het drukken van een willekeurige toets. CONT werkt niet na een foutmelding of na wijziging van het programma. In dat geval ontstaat de foutmelding CAN'T CONTINUE ERROR. Indien CONT in een programma wordt gebruikt 'handt' de interpreter, doch zonder schade. Onderbreek in dat geval de executie met een toetsdruk.

END.

Stoot de programma executie en ordent de listing. De punt achter END hoort er bij! Het is niet verlicht END, te gebruiken als laatste programma regel.

DATA con1.....conm

Staat toe data in het programma op te nemen. Het aantal constanten is slechts beperkt door de regellengte. String-constanten waarin de leestekens komma of punt-komma voorkomen, of waarin een sleutelwoord voorkomt, moeten tussen aanhalingsstekens worden gezet.

INPUT svar

Wacht op invoer van een string-constante vanaf het inout-device, meestal het toetsenbord en asioneert de ingevoerde string aan svar. INPUT accepteert elk karakter tot aan de eerstvolgende cr. INPUT mag niet worden gebruikt als direkt commando. Men krijgt dan de foutmelding ILLEGAL DIRECT ERROR. INPUT svar is niet toegestaan. Hiervoor dient INPUT svar gevolgd door svar:=val(sexo) te worden gebruikt. Indien het eerste karakter dat achter inout wordt ingevoerd, ctrl-c (ASCII-3) is, wordt de programma executie na de cr met break afgebroken. De executie kan worden vervolgd met CONT en begint dan opnieuw met het inout statement.

GET svar

Is identiek aan INPUT svar doch accepteert slechts een karakter zonder op cr te wachten. Ook hier geeft ctrl-c een break.

DIM var(aexol.....aexon)

Reserveert ruimte voor een matrix met de naam var en met aexol+1 elementen in de eerste dimensie, tot aexon+1 elementen in de laatste dimensie. Het aantal elementen mag maximaal 32767 per dimensie zijn. Het aantal dimensies is slechts begrensd door de lengte van de programmaaregel. Indien de matrix var reeds bestond volgt de foutmelding REDIM'D ARRAY. Men kan naar een matrix element refereren met var(aexol.....aexon). Indien deze omschrijving niet overeenkomt met de door de DIM gedeclareerde omschrijving volgt de foutmelding BAD SUBSCRIPT ERROR. Leest de volgende constante uit de data-statements en asioneert deze aan var. Indien geen ongelezen data meer beschikbaar is volgt de foutmelding OUT OF DATA ERROR.

READ var

Staat toe alle data opnieuw te lezen. Een gedeeltelijke RESTORE is onmogelijk.

CALL aexo

Executeert een machinetaalroutine op adres aexo. aexo wordt automatisch tot integer geconverteerd. 0=(aexo=(65535). De machinetaalroutine dient te eindigen met een RTS om correct naar COMAL terug te keren. Asioneert de waarde van exo aan var. var en exo moeten tot hetzelfde datatype behoren, anders volgt de foutmelding TYPE MISMATCH ERROR. Bij uitzondering mogen meerdere asionements achter een regelnummer staan, gescheiden door punt-komma. Het sleutelwoord LET kent COMAL niet. Spreek het teken := uit als "wordt".

var :=exo

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| MID\$(sexo, aexo1, aexo2)   | Levert een string bestaande uit aexo2 karakters van sexo, vanaf het aexo2-de karakter.   |
| TAB(aexo)                   | Mag alleen worden gebruikt in PRINT-statements. Print spaties tot voor kolom aexo. 0=(aexo=(255. (tabuleert) In COMAL werkt TAB ook correct naar de printer!   |
| SPC(aexo)                   | Print aexo spaties. 0=(aexo=(255. Mag alleen worden gebruikt in PRINT-statements.  |
| RES(sexo), var1, ..., avarn | Executeert procedure sexo en heeft als resultaat de waarde van avarn (de laatste variabele in de lijst mag geen string zijn). Indien de variabelenlijst ontbreekt, is het resultaat gelijk aan dat van de laatste gevalueerde expressie. Indien dat een string was volgt de foutmelding TYPE MISMATCH ERROR. |

## 6. Control Structures.

|                    |   |
|--------------------|---|
| IF-THEN-ELSE-ENDIF | <pre>IF aexo THEN   blk1 ELSE   blk2 ENDIF</pre> <p>Indien aexo ongelijk nul is, wordt blk1 uitgevoerd, waarna wordt verder gegaan op de regel na ENDIF. Indien aexo=0 wordt blk2 indien aanwezig, uitgevoerd waarna wordt verder gegaan op de regel na ENDIF. Indien blk2 ontbreekt mag ELSE worden weggelaten. ELSE of ENDIF zonder voorafgaande IF geeft de foutmelding 'BAD FLOW OF CONTROL'. IF zonder ELSE en zonder ENDIF geeft dezelfde foutmelding indien blk1 moet worden overgeslagen.</p> |
|--------------------|---|

|                    |  |
|--------------------|--|
| WHILE-DO:-ENDWHILE | <pre>WHILE aexo DO:   blk ENDWHILE</pre> <p>Indien aexo ongelijk 0 is wordt verder gegaan op de regel na ENDWHILE. Anders wordt blk uitgevoerd waarna wordt teruggegaan naar WHILE, totdat een resultaat ongelijk 0 is verkregen. WHILE zonder ENDWHILE of omgekeerd geeft de foutmelding 'BAD FLOW OF CONTROL'.</p> |
|--------------------|--|

|              |   |
|--------------|---|
| REPEAT-UNTIL | <pre>REPEAT   blk UNTIL aexo =</pre> <p>Voert eerst blk uit daarna wordt aexo gevalueerd en blk zondig herhaald tot aexo=0. UNTIL zonder REPEAT geeft de foutmelding 'BAD FLOW OF CONTROL'.</p> |
|--------------|---|

|                    |  |
|--------------------|--|
| FOR-TO-STEP-ENDFOR | <pre>FOR rvar:=aexo1 TO aexo2 STEP aexo3   blk ENDFOR</pre> <p>Geeft rvar de waarde van aexo1 en voert blk uit. Daarna wordt rvar met aexo3 vermeerderd. Indien dit resultaat =aexo2 is wordt blk opnieuw uitgevoerd tot rvar een waarde &gt;aexo2 heeft bereikt. Voor rvar mag geen array element worden gebruikt. STEP aexo3 mag worden weggelaten. In dat geval wordt voor aexo3 de waarde 1 genomen. Indien men in blk een FOR-loop oent met dezelfde rvar volgt SYNTAX ERROR. ENDFOR zonder voorafgaande FOR geeft de foutmelding NEXT WITHOUT FOR ERROR.</p> |
|--------------------|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| CASE-WHEN-OTHERWISE-ENDCASE | <pre>CASE var   WHEN exo1     blk1   WHEN exon     blkn   OTHERWISE     blk3 ENDCASE</pre> |
|-----------------------------|--|

Voor var mag geen integer of matrix element worden gebruikt. Het aantal WHEN-blokken is onbeperkt. Een voor een worden de expressies exd1.... exon geëvalueerd tot een expressie wordt gevonden die een resultaat gelijk aan var oplevert. In dat geval wordt het blok onder de WHEN uitgevoerd, waarna verder wordt gegaan op de regel na ENDCASE. Indien een expressie wordt gevonden die voldoet, wordt het blok onder OTHERWISE uitgevoerd. Indien OTHERWISE ontbreekt en geen enkele expressie voldeed volgt een foutmelding. Indien een van de statements WHEN, OTHERWISE of ENDCASE wordt aangetroffen zonder voorafgaande CASE, volgt BAD FLOW OF CONTROL ERROR.

## 7. Procedures

PROC-ENDPROC

Een procedure is een subroutine met een naam van de vorm:

```
PROC sexo, var1, ..., varn  
  blk  
ENDPROC
```

sexo bevat de procedurenaam en is meestal een constante. Een procedure wordt aangeroepen met:

EXEC: sexo, var1, ..., varn

De lijsten van variabelen achter EXEC: en PROC dienen precies overeen te komen naar aantal en datatype. Men mag de lijst ook geheel weg laten mits men dat zowel achter PROC als EXEC: doet. EXEC: zoekt de naam van de procedure en indien deze niet wordt gevonden volgt de foutmelding UNDEF PROCEDURE. Als de naam is gevonden, worden de waarden van alle variabelen in de lijst achter EXEC: toegekend aan de variabelen in de lijst achter PROC. Daarna wordt de procedure uitgevoerd. Na uitvoering worden de nieuwe waarden van de variabelen in de lijst achter PROC weer toegekend aan de variabelen in de lijst achter de EXEC: die de procedure deed uitvoeren. Vervolgens gaat het programma verder op de regel na de EXEC: die de procedure deed uitvoeren. Indien PROC bij sequentiele executie wordt aangetroffen volgt SYNTAX ERROR. Indien ENDPROC wordt aangetroffen zonder aanroep door EXEC: volgt de foutmelding ENDPROC WITHOUT EXEC.

## 8. COMAL\*.KGN in Uw JUNIOR.

COMAL\*.KGN wordt op tape geleverd voor een standaard Junior. De huidige versie houdt geen rekening met welk disk operating systeem dan ook, zodat ongetwijfeld conflicten ontstaan op page zero !

Een ander probleem vormen die systemen die hun monitor en/of I/O op een andere locatie hebben gezet. Het aantal routines in COMAL dat van de JUNIOR systeemsoftware gebruik maakt is echter zo gering dat aanpassingen gemakkelijk kunnen worden gemaakt. Hier volgen de I/O locaties:

```
INPCH op $2553 JSR $12AE  
OUTCH op $47FA JSR $1334  
CRLF  op $47F5 JSR $11EB
```

Verder komen een aantal referenties aan de monitor en i/o voor in de routines:

```
LOAD en SAVE van $2880 t/m 28FC  
BREAK en initialisering van $4248 t/m $4264
```

Bij het opstarten zoekt COMAL naar de hoogste RAM locatie. Een geval is reeds bekend van een JUNIOR-gebruiker die zijn systeem had voorzien van een videoschakeling met beeldschermgeheugen, waarin COMAL vervolgens strings ging ooslaan. U kunt in zulke gevallen het geheugengebruik van

COMAL betuogelen door:

\$4195 LDY #00  
\$4197 LDA #h,adr (bv \$80 voor \$8000)

### 9. Oostarten, warme start en einde

Na laden van tape wordt COMAL gestart op adres \$3000. Alles is ok indien de promotie verschijnt, bestaande uit een sluit-haakje ). COMAL zet de break-vector van de JUNIOR naar een eigen breakroutine. Deze maakt het mogelijk een programma met een toetsdruk te onderbreken en het programma eventueel met CONT te vervolgen. Een en ander betekent dat U alleen uit de COMAL-interpretor kunt komen met een RESET. Als U vanuit de monitor geen van de navolgende locaties overschrijft, kunt U terug naar COMAL op adres \$0. Uw programma gaat dan niet verloren:

\$0000-\$000D  
\$0067-\$0080  
\$00AF-\$00CC  
\$2000-\$47FF

Om uw programma te behouden dient U ook het gebied \$4800 tot einde programma ongemogid te laten. Dit adres is te vinden op de locaties \$AF en \$80 (lo,hi). Type altijd CLEAR na een warme start. Anders bestaat de mogelijkheid dat U COMAL en programma kwijt raakt !